

## Wie aktualisiere ich GEObüro von einer Version 5.0.6.2 oder älter?

Zuerst bitten wir Sie, sich die Hinweise zu diesen größeren Versionsfreigaben durchzulesen und zu berücksichtigen:

- a) Versionshinweise zur Version 5.1.0.0  
[https://vps2.hhk.de/geobuero/dokumentationen/wichtige\\_informationen\\_5100.pdf](https://vps2.hhk.de/geobuero/dokumentationen/wichtige_informationen_5100.pdf)
- b) Versionshinweise zur Version 5.3.0.0  
[https://vps2.hhk.de/geobuero/Dokumentationen/Neuerungen\\_GEObuero\\_5300.pdf](https://vps2.hhk.de/geobuero/Dokumentationen/Neuerungen_GEObuero_5300.pdf)
- c) Installationshinweise zur Version 5.5.0.0  
<https://vps2.hhk.de/geobuero/Dokumentationen/information.htm>

Benutzen Sie aktuell eine ältere GEObüro-Version als die 5.0.6.2, befolgen Sie bitte alle folgenden Schritte.

Nutzen Sie bereits die Version 5.0.6.2, starten Sie bitte bei Punkt 3.:

### 1. Installieren Sie die Version 5.0.6.2

[http://vps2.hhk.de/geobuero/GEObueroSetup\\_5.0.6.2\\_01.18.2019.exe](http://vps2.hhk.de/geobuero/GEObueroSetup_5.0.6.2_01.18.2019.exe)

### 2. Migration

Starten Sie anschließend GEObüro und führen die Datenbankmigration mit einem Klick auf die Schaltfläche „Start“ durch.

### 3. Prüfung der Datenbank

Nachdem GEObüro erfolgreich gestartet wurde, öffnen Sie die Datei „DBAdmin.exe“ und prüfen die Datenbank auf Fehler. Meldet das Tool keine Fehler, fahren Sie fort. Andernfalls melden Sie sich bitte im Support.

<https://vps2.hhk.de/geobuero/DBAdmin.zip>

### 4. Installieren Sie die Version 5.2.1.1

[http://vps2.hhk.de/geobuero/service/setup/GEObueroSetup\\_5.2.1.1\\_12.05.2019.exe](http://vps2.hhk.de/geobuero/service/setup/GEObueroSetup_5.2.1.1_12.05.2019.exe)

### 5. Migration [Beachten Sie hier die Hinweise unter c)]

Starten Sie anschließend GEObüro und führen die Datenbankmigration mit einem Klick auf die Schaltfläche "Start" durch.

### 6. Installation der aktuellen Version

<https://www.hhk.de/index.php/geobuero-download>